TRAITEZ-VOUS MÊME LES PUCES DE PARQUET

Si vous le souhaitez, vous pouvez traiter-vous même les puces de parquet, mais attention, le protocole est délicat, et il vous faudra impérativement suivre les consignes de cette page.

Pour vous aider dans votre démarche, nous avons mis au point un kit "tout compris". Ce kit est composé de produits à usage professionnel, de matériels de pulvérisation et d'équipement de protection individuelle (EPI).

COMPOSITION DU KIT

- **3 sachets de K-Othrine 250 WG** (**1 traitement d'attaque + 1 traitement d'entretien aprés 4 semaines**). La K-Othrine 250 WG est formulé en sachet hydrosoluble, dispersible dans l'eau. Facile d'emploi, 2 sachets conviennent pour un pulvérisateur de 5 litres et permet de traiter une superficie de 100 m2. K-Othrine 250 WG est particulièrement recommandé pour lutter contre les **puces de parquet**.
  Plus d'info sur K-Othrine 250 WG: lire le PDF du fabricant Bayer
- **1 Pulvérisateur 5 litres** pour appliquer l'insecticide K-Othrine 250 WG, sur le sol, les plinthes, et plus généralement partout ou les puces pourraient se déplacer.
- **4 bombes RCI2000** pour le traitement de volume: traitement à faire 1 seule fois au départ pour tuer les puces adultes et donner le maximum de confort aux occupants des pièces, l'objectif est de limiter le nombre de piqure dans les jours qui suivent le premier traitement. Il faut prévoir **1 bombe par pièce infectée**. RCI 2000 est un aérosol à vidange intégrale contenant un régulateur de croissance (s-methoprene) spécifique pour les puces, punaises de lit, blattes et acariens. Mode d'emploi : **on percute et on sort** de la pièce.
- **1 combinaison XXXL jetable chimique** (pour convenir à tous le monde) et donc facilement enfilable par-dessus les autres vêtements pour se protéger durant l'application des insecticides.
- **1 paire de gants à usage chimique** résistant et durable permet de pallier aux **risques chimiques** et ainsi vous offrir le **maximum de protection !** Ces gants disposent d'une **manchette** protégeant vos mains et avant-bras.
- **1 masque FFP3** pour la protection des voies respiratoires. Le masque à usage unique FFP3 offre une barrière mécanique aux aérosols solides et/ou liquides indiqués toxiques.
- **1 paire de sur-lunette** de protection (usage chimique).

Les 3 Sachets d'insecticide + le pulvérisateur 5 litres

+ 4 bombes one-shot RCI 2000

+ 1 combinaison jetable chimique + 1 masque FFP3

+ 1 paire de gants chimique + 1 paire de lunette chimique

LE PROTOCOL EN DETAIL

Aucun produit n'est efficace contre les œufs, c'est très important de bien comprendre cela pour éradiquer les puces de parquet.

La puce n'est vulnérable qu'après avoir éclos. Et pire, elle n'éclora que si des vibrations lui signale la présence certaine d'une source de nourriture. Si vous désertez une pièce infestée, les oeufs de puce de parquet pourront éclore plusieurs mois plus tard, lorsque celle-ci sera réoccupée. Il est donc **INDISPENSABLE** d'occuper les pièces après un traitement.

Cela est un peu cruel, mais il faut servir "d'appât" pour faire éclore toutes les puces et les attirer vers des zones où elles seront en contact avec les insecticides.

C'est pour cela qu'il ne faut **ABSOLUMENT pas lessiver** les sols durant les 5 semaines qui suivent un traitement. Vous pouvez balayer ou aspirer, mais ne jamais lessiver.

LES ETAPES DU TRAITEMENT

ETAPE 1 : La préparation des lieux

- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les puces ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Débarrasser les pièces de tous encombrements inutiles.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles avant éradication complète des puces.
- Couvrir ou sortir les aquariums (la k-Othrine WG 250 est très toxique pour les organismes aquatiques)

ETAPE 2 : S'équiper et se protéger durant l'application des produits

- Enfiler la combinaison jetable,
- mettre les gants, le masque, les lunettes.

ETAPE 3 : La pulvérisation

- Ouvrir 2 sachets de K-Othrine WG 250,
- Vider les granulés des 2 sachets dans le pulvérisateur rempli à moitié , fermer le pulvérisateur,
- attendre quelques minutes puis agiter fortement,
- rouvrir le pulvérisateur et finir le remplissage,
- fermer, agiter à nouveau.
- Appliquer le produit actif sur tous les supports où les puces ont pu se loger, ainsi que le bas des murs jusqu'à 1m10. Insister particulièrement sur les plinthes, les parquets, les sols, les fissures, etc.
- Pour une bonne pulvérisation, le produit NE DOIT PAS RUISSELER. Si cela ruisselle, réduisez le débit, ou rester moins longtemps sur la même zone.
- Vous devez absolument traiter TOUTES les pièces.

ETAPE 4 : Le traitement de volume

- Une fois la pulvérisation de surface effectué, déclencher une bombe RCI 2000 dans toutes les pièces infestées après avoir refermé les fenêtres et les portes.
- Très facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- A la fin de cette étape, vous devez sortir de l'appartement ou de la maison durant 3 à 4 heures.

ETAPE 5 : Réintégration des lieux et aération

- Après 3 ou 4 heures, pénétrer dans les lieux avec le masque, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 15 minutes.
- I**MPORTANT** : Tous les ustensiles de cuisines, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui auraient pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferai pour une pomme avant de la consommer.

ETAPE 6 : La 2eme pulvérisation en cas d'éclosion tardive.

- Dans 90% des cas, 1 seul traitement sera suffisant, un traitement qui marche est un traitement où vous avez de moins en moins de puces dans les 4 à 5 semaines qui suivent l'application de l'insecticide.
- **RAPPEL :** VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS DURANT CETTE PERIODE.
- En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez renouveler l'application d'un insecticide de contact (traitement plus léger avec uniquement 1 sachet de K-Othrine WG 250). Ne faites jamais cela sans respecter un délai de 4 semaines entre 2 applications (durée de la rémanence des produits)

DERNIERE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les œufs de puces n'écloront pas et vous aurez une récidive lors du retour dans cette pièce.

Vous devez IMPERATIVENT lire les notices des produits qui composent ce kit. les insecticides ne sont pas des produits anodins.